

VEILEDER FOR DESINFEKSJON AV FISKEUTSTYR, ELVEBÅTER, KANOER OG ANNET

ANBEFALT UTSTYR

- En vanlig 1 liters dusjflaske (blomsterdusjer) kan gjøre jobben, men for større utstyr og båter er det en fordel å bruke en litt større hagesprøyte med håndpumpe.
- Det er en fordel å ha tilgang på kar som er stort nok for håver og vadere + mindre kar/balje for sluker, sneller og fluer. Ute i felten kan jobben gjøres kun med bruk av dusjflaske og et par rene tette plastposer.
- For desinfeksjon av utstyr anbefales bruk av Virkon S. Pulveret blandes med vann til 1 % løsning (en måleskje (10g) per liter vann). Stoffet er miljøvennlig, skånsomt mot utstyr og effektivt så lenge løsningen har rosa farge. Ferdig oppløsning i sprøyter og flasker er holdbar i 1-3 uker. Bruksløsning hvor utstyret dyppes bør skiftes minst 1 gang per uke og alltid dersom løsningen blir skitten.

GJENNOMFØRING AV DESINFEKSJON

Før desinfeksjon bør fiskeutstyret demonteres. For å få full effekt av desinfeksjonsmidlet må alt utstyr være reint. Utstyr dyppes i, eller dusjes over med Virkon S. Ved bruk av dusj er det viktig at hele overflaten dekkes med desinfeksjonsmidlet. **Virkon S må virke i 10 – 15 minutter** for å ha full effekt.

Stenger, liner, sneller, fluer, sluker, esker, vadere / støvler og fiskevesker dyppes i eller dusjes med Virkon S.

Båter, blåser, baderinger m.m. dusjes med Virkon S. Pass på at båtene desinfiseres innvendig og at der ikke er vann igjen i båtene før de transporteres videre.

Etter at Virkon S har fått virke i 10 – 15 minutter kan utstyret skylles med rent vann eller tørkes av med fuktig klut.

Klær som er blitt fuktige eller våte må tørkes, gjerne i tørkeskap med god varme.